

Messagerie

- Configuration d'un client de messagerie
- Tester la délivrabilité des e-mails

Configuration d'un client de messagerie

Les protocoles POP3, IMAP et SMTP sont pris en charge par les serveurs de messagerie. Nous conseillons d'utiliser le protocole IMAP pour la réception des e-mails

Il est recommandé de privilégier l'utilisation du port SSL pour d'avantage de sécurité.

Serveur POP3

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx[x].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 110 (déconseillé)
- Port SSL : 995

Serveur IMAP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx[x].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 143 (déconseillé)
- Port SSL : 993

Serveur SMTP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail

- Adresse serveur : nx[**x**].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port SSL : 465
- Port STARTTLS : 587
- Taille maximum des pièces jointes : 50 Mo

Limites d'envoi SMTP

Afin de protéger nos infrastructures ainsi que vos domaines et services, des limites ont été mises en place sur l'envoi SMTP pour prévenir les abus :

Limite par adresse e-mail : 50 messages par heure

Limite par domaine : 250 messages par heure

Limite par abonnement : 500 messages par heure

Pour consulter vos e-mails en déplacement, utilisez le Webmail :

<https://webmail.dynamix.tools>

Tester la délivrabilité des e-mails

Pour vous assurer d'une bonne délivrabilité de vos e-mails, nous vous proposons de réaliser un test simple. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous.

1. Se rendre à l'adresse <https://www.mail-tester.com/> et copier l'adresse e-mail de test
2. Placer un fichier `test.php` sur le site avec le contenu suivant :

```
<?php
$from = 'adresse@domaine.com';
$to = 'test-xxxx@srv1.mail-tester.com';
$subject = 'Test subject';
$message = 'This is a test message.';
$returnpath = $from;
$headers = 'From: ' . $from;
$additional = '-f' . $from;
mail($to, $subject, $message, $headers, $additional);
?>
```

3. Remplacer la valeur de `$from` par l'adresse e-mail de l'expéditeur et la valeur de `$to` par l'adresse e-mail copiée
4. Accéder au fichier <https://www.monsite.com/test.php> pour réaliser l'envoi du mail
5. Vérifier les résultats du test Mail-tester

L'adresse du test Mail-tester peut être communiquée au support si vous souhaitez une assistance pour améliorer la délivrabilité des courriels envoyés et satisfaire les tests SPF et DKIM.