Messagerie

- Configuration d'un client de messagerie
- Tester la délivrabilité des e-mails

Configuration d'un client de messagerie

> Les protocoles POP3, IMAP et SMTP sont pris en charge par les serveurs de messagerie. Nous conseillons d'utiliser le protocole IMAP pour la réception des e-mails

> Il est recommandé de privilégier l'utilisation du port SSL pour d'avantage de sécurité.

Serveur POP3

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx**[x]**.dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 110 (déconseillé)
- Port SSL : 995

Serveur IMAP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx**[x]**.dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 143 (déconseillé)
- Port SSL : 993

Serveur SMTP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail

- Adresse serveur : nx**[x]**.dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port SSL : 465
- Port STARTTLS : 587
- Taille maximum des pièces jointes : 50 Mo

Limites d'envoi SMTP

Afin de protéger nos infrastructures ainsi que vos domaines et services, des limites ont été mises en place sur l'envoi SMTP pour prévenir les abus :

Limite par adresse e-mail : 50 messages par heure
Limite par domaine : 250 messages par heure
Limite par abonnement : 500 messages par heure

> Pour consulter vos e-mails en déplacement, utilisez le Webmail :
> https://webmail.dynamix.tools

Tester la délivrabilité des e-mails

Pour vous assurer d'une bonne délivrabilité de vos e-mails, nous vous proposons de réaliser un test simple. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous.

1. Se rendre à l'adresse https://www.mail-tester.com/ et copier l'adresse e-mail de test
2. Placer un fichier `test.php` sur le site avec le contenu suivant :

```
<?php
$from = 'adresse@domaine.com';
$to = 'test-xxxx@srv1.mail-tester.com';
$subject = 'Test subject';
$message = 'This is a test message.';
$returnpath = $from;
$headers = 'From: ' . $from;
$additional = '-f' . $from;
mail($to, $subject, $message, $headers, $additional);
?>
```

3. Remplacer la valeur de `$from` par l'adresse e-mail de l'expéditeur et la valeur de `$to` par l'adresse e-mail copiée
4. Accéder au fichier https://www.monsite.com/test.php pour réaliser l'envoi du mail
5. Vérifier les résultats du test Mail-tester

L'adresse du test Mail-tester peut être communiquée au support si vous souhaitez une assistance pour améliorer la délivrabilité des courriels envoyés et satisfaire les tests SPF et DKIM.