

# Configuration d'un client de messagerie

Les protocoles POP3, IMAP et SMTP sont pris en charge par les serveurs de messagerie. Nous conseillons d'utiliser le protocole IMAP pour la réception des e-mails

Il est recommandé de privilégier l'utilisation du port SSL pour d'avantage de sécurité.

## Serveur POP3

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx[x].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 110 (déconseillé)
- Port SSL : 995

## Serveur IMAP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail
- Adresse serveur : nx[x].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port : 143 (déconseillé)
- Port SSL : 993

## Serveur SMTP

- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète (par exemple : adresse@votre-domaine.tld)
- Mot de passe : le mot de passe indiqué lors de la création de la boîte e-mail

- Adresse serveur : nx[**x**].dynamixhost.com (remplacez [x] par le nom de votre serveur, par exemple : nx4000.dynamixhost.com)
- Port SSL : 465
- Port STARTTLS : 587
- Taille maximum des pièces jointes : 50 Mo

## Limites d'envoi SMTP

Afin de protéger nos infrastructures ainsi que vos domaines et services, des limites ont été mises en place sur l'envoi SMTP pour prévenir les abus :

Limite par adresse e-mail : 50 messages par heure

Limite par domaine : 250 messages par heure

Limite par abonnement : 500 messages par heure

Pour consulter vos e-mails en déplacement, utilisez le Webmail :

<https://webmail.dynamix.tools>

---

Revision #3

Created 17 October 2024 21:18:34 by cmc

Updated 17 October 2024 21:58:41 by cmc